

カテゴリピックアップシステムの設置方法をご説明します。
【設定1】から順番に作業してください

設定1 新規のシステムの表示デザインを設定する

ECTOOLでは、ヘッダー用、フッター用、レフトナビ用など設置場所に合わせて
サイズ調整、動き調整、表示内容を柔軟に変えた設定が可能です。
「設定1」では、表示サイズや表示内容ごとにデザインを追加削除の方法を説明しております。

The image shows a multi-step process for setting up a design in the ECTOOL system. It starts with a main settings window on the left, which is zoomed into a specific 'デザイン名' (Design Name) input field. A green callout box with the number '1' points to this field, which contains the text 'デザイン名: ヘッダー'. A green arrow points from this field to a second callout box, also with a '1', containing the text 'デザイン名が変更できます' (Design name can be changed). Another green arrow points from this callout to a third callout box showing a list of design options: 'デザイン' (Design), 'ヘッダー' (Header), 'レフト' (Left), 'フッター' (Footer), and 'デザイン設定1' (Design Setting 1). Each option has a red 'コピー' (Copy) button to its right. A green callout box with '1' points to the 'ヘッダー' option. A final green arrow points from this list to a diagram of a website layout. The layout consists of a top grey bar labeled 'ヘッダー', a left grey bar labeled 'レフト', a large central area labeled 'トップ' (Top), and a bottom grey bar labeled 'フッター'. Green lines connect the 'レフト' and 'フッター' options from the list to their respective positions in the layout diagram.

① デザイン名が変更できます

設置したい箇所別にデザインを変更することができます。
デザインは **コピー** をクリックまたは「デザイン追加」で
新規に作成することができます。

設定2

オリジナルタイトルの設置 (設置しない場合は【設定3】に進んでください)

表示しているシステムの上部にオリジナルで制作したタイトルを読み込ませるだけで簡単に設置する事が出来ます。

2

タイトル画像

容量2MBまでのjpgファイルとpngファイルに対応しています。
アップロード後、遠天の遅延などによりすぐにプレビューが表示されない場合がありますが
アップロードが成功している場合問題ございません。

1 ファイルを選択 | title.jpg

2 アップロード 解除

No Image

※ここにバナーが表示されます

ランキング上にタイトルバナーを設置することができます。

- 1** ファイルを選択で、バナーを選択し、選択ボタンの横にファイル名が表示されたら
- 2** 「アップロード」をクリックで完了となります。

「プレビュー」で確認できます。

※アップの反映は5分から長い場合で1時間かかる場合がございます。

2

タイトル画像



ワイルドフォルムと機能性
長財布キョフラッピングも可能ですのでプレ
ゼ...
7,350円



クラシック感たっぷりの
上質レザーラウンドファ
スナー式 財布 サイフ...
11,025円



クラシックな雰囲気を通
う、トロ、モダンな上質
レザーシリーズ長財
布...
9,975円




イタリア本革 名入れ
財布 メンズ 長財布
イタリア本革 人気 紳
用財布 サイフ MEN
8,800円

設定3

カテゴリの動作選択をします

縦スライドや横スライド、スクロールバー表示など、見た目や動作の設定が行えます。設置箇所に合わせて選択して下さい。



表示形式を選択・変更する

表示形式では、ランキングの表示スタイルを選択することができます。

サンプル クリックでデザインを確認し希望のスタイルにチェック  して、保存して設置完了。

様々な表示方法を選べます

サイトデザインに合わせた表示方法を選択できるように、縦・横の選択から、スクロール、スライドと様々なタイプをご用意しました。

【縦自動スライド】



ビジネスロングウォレットの定番、収納財布。メンズ表財布 Men... 6,195円



スーパー 財布 表財布 VEOL がこだわって完成させたイタリア革 7,900円


【通常】



レザーカードケース ¥980



シンプルで可愛いアイホン、iPhoneの収納ケース ¥980



レザーカードケース ¥980



レザーカードケース ¥980



【横スクロール】



レザーロングウォレット ¥7,950円




クラシック感たっぷりのレザー。クラシックな雰囲気を演出。イタリア産のレザー。表財布。サイズ ¥11,000円



クラシックな雰囲気を演出。イタリア産のレザー。表財布。サイズ ¥9,975円

設定5 デザインを更に細かくカスタマイズします

縦スライドや横スライド、スクロールバー表示など、見た目や動作の設定が行えます。設置箇所に合わせて選択して下さい。



デザイン設定 (項目以外のデザイン調整は、直接CSSを操作して頂けます)

幅 / 高さ	980 px / 230 px	※フレームの幅と高さを設定できます
最大表示件数	最大60件 60 件	
商品ページの開き方	商品ページを 同ウィンドウで開く ▼	
背景色	色 #ffffff	
スライド速度	秒指定 5 秒	
商品名 表示 <input checked="" type="checkbox"/>	文字サイズ 10 px 色 #000000 文字数 40 文字 太字 <input type="checkbox"/> 文字位置 左寄せ ▼	1 文字の大きさ・色・文字数・表示方法をえらべる
価格 表示 <input checked="" type="checkbox"/>	文字サイズ 12 px 色 #cb0800 太字 <input checked="" type="checkbox"/> 文字位置 中央揃え ▼	2 文字の大きさ・色・表示方法をえらべる
画像 表示 <input checked="" type="checkbox"/>	横幅 120 px 縦サイズは横幅との比率により決定されます	
評価 表示 <input checked="" type="checkbox"/>	表示対象 3以上の評価を表示 ▼ 文字サイズ 12 px 文字位置 中央揃え ▼	

4 商品ページを開くタイプの選択

6 スライドの流れる速さの選択

8 レビュー評価の有無の選択
評価対象・文字サイズ等の編集

商品名から評価まで
表示の有無が指定できます。

2 タイトル画像 (※設定時のみ)



7 商品画像

1 商品名


5 背景色

2 価格

3 最大表示件数

設定5 設定したデザインを保存し、反映します

全てを設定が完了したら、下記ボタンか、一番上にあるメニューから保存と反映作業を行います。



1 保存

2 プレビュー

3 アップロード

で確認後、問題がなければ、

で準備完了です。
アップロードしたデータは楽天goldに保存されます。

楽天goldにアップされたランキングをページに反映します



1 保存

2 プレビュー

3 アップロード

設定コード確認

「設定コード確認」ボタンで反映するコードを確認。

下記のHTMLソースをページの表示したい箇所に貼って、反映作業は反映になります。

クリックで下記のHTMLが表示されます。

楽天市場貼り付け用コード

楽天市場貼り付け用コード

下記のコードをページ上で表示したい場所に貼り付けてください

```
<iframe
src="http://www.rakuten.ne.jp/gold/mensaikobo/ectool/catp/1377/design.html"
scrolling="no" frameborder="0" class="mensaikobo_catp_1377" width="980"
height="230"></iframe>
```

※表示したいページ(ヘッダー、トップ、レフトなど)のbody内に↑をコピーペーストします。

※上記コードのみでも動作しますが、幅や高さを修正した際にコードの貼り付け直しが必要になりますので、下記のコードも指定の場所に設置することをオススメします

下記コードを一度だけ「ヘッダー・フッター・レフトナビ・共通説明文(大)」のどこかに設置してください。高さや幅をECTOOLで変更した場合でも自動で反映されます


```
<link
href="http://www.rakuten.ne.jp/gold/mensaikobo/ectool/catp/shared_resource/system_style.css" rel="stylesheet" type="text/css">
```

※2個目のデザイン設定以降は設置不要です。

設定4

表示するカテゴリ先を選択をします

ページに表示させたいカテゴリを選択して下さい。



対象カテゴリ選択

選択カテゴリ: 雑類
<http://item.rakuten.co.jp/mensaikobo/c/0000000588/>

- ▷ 果物・フルーツ
- ▷ **雑類**
- ▷ 餅類
 - ▷ 杣つきもち
 - 白餅
 - よもぎ餅
 - 鏡餅
 - わらび餅
 - かしわ餅
 - 桜餅
 - 杣つき餅セット
 - ぜんざい
 - ▷ 手作り大福
 - よもぎ大福
 - 黒豆大福
 - とち餅
 - 大福セット
 - ▷ 大福
 - 大福さんセット
 - 黒豆大福
 - とち餅
 - 白大福
 - よもぎ大福
 - お花見セット
 - さくら餅
 - ▷ 母の日セット
 - 母の日セット1
 - 母の日セット2
 - 母の日セット3
 - かしわ餅
 - ▷ 【杣つき】もち
 - ▷ 白もち
 - 500g
 - 1Kg
 - ▷ よもぎ餅
 - よもぎ餅
 - よもぎ餅あん入り
 - 8個入り

※ 選択すると、選択されたカテゴリ背景が青くなります

カテゴリを選択・変更する

対象カテゴリには、楽天に登録しているカテゴリが表示されています。
 ページに表示させたいカテゴリを選択してください。